

Windows7 Live Mail (2011) SSL/認証あり設定

pop

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

メール アカウント

これらのサーバーに見えやすい名前を付けてください (例: 仕事、Windows Live Hotmail)。

Octp-net.ne

ユーザー情報

名前(N):

会社(O):

電子メール アドレス(M): @octp-net.ne.jp

返信アドレス(Y):

メールを受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)

OK キャンセル 適用(A)

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): mail.octp-net.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): smtp.octp-net.ne.jp

受信メール サーバー

ユーザー名(A):

パスワード(P): ●●●

パスワードを保存する(W)

クリアテキスト認証を使用してログインする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログインする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログインする(P)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(Y) 設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 465 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 995

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きき場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(B) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

送信メール サーバー

ログイン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログインする(Q)

アカウント名(O):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログインする(S)

OK キャンセル

imap

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) IMAP

受信メール (IMAP)(I): mail.octp-net.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): smtp.octp-net.ne.jp

受信メール サーバー

ユーザー名(A):

パスワード(P): ●●●

パスワードを保存する(W)

クリアテキスト認証を使用してログインする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログインする(S)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(Y) 設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): 465 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (IMAP)(I): 993

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きき場合は分割する(B) 60 KB

OK キャンセル 適用(A)

Octp-net.ne プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 IMAP

フォルダー

ルートフォルダーのパス(E):

すべてのフォルダーで新着メッセージを確認する(C)

特別なフォルダー

特別なフォルダーを IMAP サーバーに保存する(S)

送信済みアイテムのパス(E): Sent Items

下書きのパス(D): Drafts

削除したアイテムのパス(L): Deleted Items

迷惑メールのパス(J): Junk E-mail

OK キャンセル 適用(A)